



Laboratório de Pesquisa em Redes e Multimídia

A grayscale, semi-transparent image of a computer keyboard is positioned in the background, angled from the top-left towards the bottom-right. The keys are clearly visible but faded, serving as a backdrop for the title text.

Escalonamento no Unix



Universidade Federal do Espírito Santo
Departamento de Informática

Sistemas Operacionais

Introdução (1)

- Unix é um sistema de tempo compartilhado:
 - Permite que vários processos sejam executados concorrentemente.
 - Processos ativos competem pelos diversos recursos do sistema (memória, periféricos e, em particular, a CPU).
- A concorrência é emulada intercalando processos com base na atribuição de uma fatia de tempo (time slice ou quantum). Cada processo que recebe a CPU é executado durante a fatia de tempo a ele atribuída.
- O escalonador (*scheduler*) é o componente que determina qual processo receberá a posse da CPU em um determinado instante.

Introdução (2)

- O projeto de um escalonador deve focar em dois aspectos:
 - *Política de escalonamento* – estabelece as regras usadas para decidir para qual processo ceder a CPU e quando chaveá-la para um outro processo.
 - *Implementação* – definição dos algoritmos e estruturas de dados que irão executar essas políticas.
- A política de escalonamento deve buscar:
 - Tempos de resposta rápidos para aplicações interativas.
 - Alto *throughput* (vazão) para aplicações em *background*.
 - Evitar *starvation* (um processo não deve ficar eternamente esperando pela posse da CPU).
- Os objetivos acima podem ser conflitantes!
 - O escalonador deve prover uma maneira eficiente de balancear esses objetivos, minimizando overhead.

Introdução (3)

- Troca de Contexto (*Context Switch*)
 - Ocorre sempre que o escalonador decide entregar a CPU a um outro processo.
 - Operação custosa
 - O contexto de execução de hardware é salvo no respectivo PCB (*u area*).
 - Os valores dos registradores do próximo processo a ser executado são carregados na CPU
 - Adicionalmente, tarefas específicas a cada arquitetura de hardware podem ser realizadas. Exemplos :
 - Atualizar *cache* de dados, instruções e tabela de tradução de endereços
 - Se houver *pipeline* de instruções, ele deve ser "esvaziado"
 - Em resumo, esses fatores confirmam o alto custo de uma operação de troca de contexto.
 - Isso pode ter influência na implementação ou até mesmo na própria escolha da política de escalonamento a ser adotada.

Rotina de Interrupção do Relógio (1)

- O relógio (*clock*) é um elemento de hardware que interrompe a CPU em intervalos de tempos fixos.
 - *CPU tick*, *clock tick* ou *tick*.
 - Algumas máquinas requerem que o S.O. rearme o relógio após cada interrupção; em outras, o relógio rearma-se sozinho.
- A maioria dos computadores suporta uma variedade de intervalos:
 - Unix tipicamente configura o *CPU tick* em 10 ms.
 - A constante HZ (definida no arquivo *param.h*) armazena a frequência desejada para o *CPU tick*.
 - Ex: HZ=100 implica em um intervalo de *tick* de 10 ms.
- As funções do kernel são usualmente medidas em números de *CPU ticks* ao invés de segundos ou milisegundos.

Rotina de Interrupção do Relógio (2)

- A interrupção de relógio é a mais prioritária, só perdendo para a interrupção de falha de energia.
- Uma "Rotina de Interrupção do Relógio" (*Clock Interrupt Handler*) é executada em resposta a uma interrupção do relógio
 - Deve ser **rápida** e suas tarefas devem ser mínimas
- Tarefas típicas do *Clock Interrupt Handler*:
 - Reiniciar o relógio, se necessário
 - Atualizar as estatísticas de uso da CPU p/ o processo corrente
 - Realizar funções relacionadas ao escalonamento (recalcular prioridades, tratar evento de fim de fatia de tempo do processo corrente, etc.)
 - Manipular sinais (ex: enviar o sinal SIGXCPU para o processo corrente, caso ele tenha excedido a sua cota de uso de CPU)
 - Atualizar o *time-of-day* e outros *timers* relacionados
 - Acordar processos de sistema quando apropriado (ex: *swapper* e *pagedaemon*)
 - Manipular *callouts* e alarmes (vide adiante)

Rotina de Interrupção do Relógio (3)

- Algumas das tarefas do *Clock Interrupt Handler* não precisam ser efetuadas necessariamente a cada *tick*, podendo ser realizadas em intervalos de tempo maiores, múltiplos de um *tick*.
- A maioria dos sistemas Unix materializa esse conceito de intervalos maiores através da definição de um *major tick*.
- Um *major tick* ocorre então a cada "*n*" *CPU ticks*. Certas tarefas somente podem ser executadas nos *major ticks*.
 - Ex: 4.3BSD recomputa as prioridades a cada 4 ticks ($n = 4$)
 - Ex: SVR4 manipula alarmes e acorda processos de sistema a cada segundo, se necessário ($n = 10$)

Callouts (1)

- São registros de funções que devem ser invocadas pelo kernel num tempo futuro (i.e., após decorridos um número n de *CPU ticks*).
- Definição de um *callout* no Unix SVR4:

```
int to_ID = timeout (void (*fn)(), caddr_t arg, long delta);
```

fn() – função do kernel a ser invocada ("*callout function*")
arg – argumento a ser passado para fn()
delta – intervalo de tempo definido em número de *CPU ticks*
- Para cancelar um *callout* deve-se fazer referência ao identificador usado na sua criação:

```
void untimeout (int to_ID);
```
- *Callout* são invocadas pelo kernel em *system context*:
 - fn() não pode bloquear o processo em execução
 - fn() não pode acessar o espaço de endereçamento do processo corrente

Callouts (2)

- *Callouts* são adequados para a realização de tarefas periódicas:
 - Retransmissão de pacotes em protocolos de comunicação
 - Algumas funções do escalonador e do gerente de memória
 - *Polling* de dispositivos periféricos que não suportam interrupção
- *Callouts* são consideradas operações normais de kernel
 - A *Rotina de Interrupção do Relógio* não invoca diretamente os *callouts*. A cada *CPU tick*, ela verifica se existe algum *callout* a executar.
 - Se SIM, ela "seta" um *flag* indicando que o *callout handler* deve ser executado
 - Quando o sistema retorna à sua prioridade base de interrupção ele verifica esta *flag* e:
 - Se *flag* setado então o kernel invoca o *callout handler*
 - O *callout handler*, por sua vez, invoca cada *callout function* que deve ser executado
- Cada *callout* só será efetivamente executado quando todas as interrupções pendentes forem atendidas.

Callouts (3)

- Callouts pendentes podem ser ordenados por "tempo até disparar", como no caso do Unix 4.3BSD.




Figure 5-1. Callout implementation in BSD UNIX.

roundrobin(): buscar outro processo com a mesma prioridade
 schedcpu(): recomputar a prioridade.

Alarmes (1)

- Processos podem solicitar ao kernel que este lhes envie um alarme (um sinal) após transcorrido um certo intervalo de tempo.
- O Unix provê três tipos de alarmes:
 - *Real-time alarm, profiling alarm e virtual-time alarm*
- *Real time alarm*
 - Mede o tempo real decorrido
 - O kernel notifica o processo requisitante através do sinal SIGALRM
- *Profiling alarm*
 - Mede a quantidade de tempo que um processo está sendo executado (i.e., o seu tempo corrente de execução).
 - O kernel notifica o processo através do sinal SIGPROF
- *Virtual-time alarm*
 - Monitora o tempo gasto pelo processo em *user mode*
 - O kernel notifica o processo através do sinal SIGVALRM

Alarmes (2)

- Unix BSD
 - SVC: `setitimer()`
 - Permite a um processo solicitar qualquer tipo de alarme
 - Intervalos em microsegundos, convertido internamente pelo kernel em número de CPU ticks
- Unix System V
 - SVC: `alarm()`
 - Processo pode invocar apenas apenas o *real-time alarm*
 - Intervalo de tempo em segundos
- Unix SVR4
 - SVC: `hrtsys()`
 - Intervalo pode ser especificado em microsegundos (maior resolução)

Alarmes (3)

- A alta resolução dos alarmes de tempo real não implica necessariamente em uma alta precisão
 - O kernel envia o sinal SIGALRM ao processo (o que fica registrado nas suas estruturas de controle)
 - O processo não vai responder ao sinal até que ele seja escalonado para executar (entre no estado *running*)
- *Timers* de alta resolução quando utilizados por processos com alta prioridade são menos susceptíveis a atrasos de escalonamento
 - Se o processo estiver executando em *kerne mode* o problema persiste

Objetivos do Escalonador (1)

- Sendo um sistema **de tempo compartilhado**, o Unix deve alocar a CPU de maneira **justa** para todos os processos.
- Naturalmente, quanto maior for a **carga no sistema**, **menor** será a **porção de CPU** dada a cada processo e, portanto, eles executarão mais lentamente
- É função do escalonador **garantir** uma boa **performance** para todos os processos, considerando todas as expectativas de carga do sistema.
- Aplicações que concorrem pela CPU podem apresentar **características diversas** entre si, implicando em **diferentes requisitos** de escalonamento.
 - Ex: aplicações interativas, aplicações *batch* e aplicações de tempo real

Objetivos do Escalonador (2)

- Processos interativos (*shells*, editores, interfaces gráficas, etc.)
 - Passam grande parte do tempo esperando por interações
 - Interações devem ser processadas rapidamente; do contrário, os usuário observarão um alto tempo de resposta.
 - Requisito: reduzir os tempos médios (e a variância) entre uma ação de usuário e a resposta da aplicação de forma que o usuário não detecte/perceba este atraso (50-150 ms)
- Processos *batch* (que rodam em *background*, sem interação com o usuário)
 - Medida da eficiência do escalonamento: o tempo para completar uma tarefa na presença de outras atividades, comparado ao tempo para completá-la em um sistema "inativo", sem outras atividades paralelas.
- Processos de tempo real
 - Requisito: como as aplicações são "*time-critical*", o escalonador deve ter um comportamento previsível, com limites garantidos nos tempos de resposta.
 - Ex: aplicações de vídeo.

Objetivos do Escalonador (3)

- as funções do kernel – tais como gerência de memória, tratamento de interrupções e gerência de processos – devem ser executadas prontamente sempre que requisitadas.
- Num S.O. bem comportado:
 - Todas as aplicações devem sempre progredir
 - Nenhuma aplicação deve impedir que as outras progridam, exceto os casos em que o usuário explicitamente permita isso
 - O sistema deve ser sempre capaz de receber e processar entradas interativas de usuário para que o mesmo possa controlar o sistema
 - Ex: “Ctrl+Alt+Del”

Escalonamento Tradicional (1)

- Usado nos antigos sistemas Unix SVR3 e 4.3BSD. Projetado para lidar com os seguintes requisitos:
 - Tempo compartilhado
 - Ambientes interativos
 - Processos *background* (batch) e *foreground* rodando simultaneamente
- A política de escalonamento adotada objetiva:
 - Melhorar os tempos de resposta para os usuários interativos, e
 - Garantir, ao mesmo tempo, que processos *background* não sofram *starvation*
- O escalonamento tradicional do Unix é baseado em prioridades dinâmicas
 - A cada processo é atribuída uma prioridade de escalonamento, que é alterada com o passar do tempo.
 - O escalonador sempre seleciona o processo com a prioridade mais alta dentre aqueles no estado pronto-para-execução (*ready/runnable process*).

Escalonamento Tradicional (2)

- Se o processo não está no estado *running*, o kernel periodicamente aumenta a sua prioridade.
- Quanto mais o processo recebe a posse da CPU mais o kernel reduz a sua prioridade.
- Esse esquema previne a ocorrência de *starvation*.
- O valor da prioridade de um processo é calculado com base em dois fatores:
 - *Usage factor* – é uma medida do padrão de uso recente da CPU pelo processo.
 - *Nice value* – valor numérico relacionado ao uso da SVC *nice*.
- É a alteração dinâmica do *usage factor* que permite ao kernel variar dinamicamente a prioridade do processo

Escalonamento Tradicional (3)

- O escalonador tradicional usa o esquema de "*preemptive round robin*", isto é, escalonamento circular com preempção, para aqueles processos com a mesma prioridade.
- O *quantum* possui um valor fixo, tipicamente de 100 ms.
- A chegada de um processo de mais alta prioridade na fila de prontos força a preempção do processo executando em *user mode* (força uma troca de contexto), mesmo que este último não tenha terminado o seu quantum.
- O kernel do Unix tradicional é não-preemptivo.
 - Um processo executando em *kernel mode* nunca é interrompido por um outro processo.
- Um processo pode voluntariamente perder a posse da CPU ao bloquear-se esperando por algum recurso
- Pode haver preempção do processo quando este retorna de *kernel mode* para *user mode*.

Prioridades dos Processos (1)

- Prioridades recebem valores entre 0 e 127 (quanto menor o valor numérico maior a prioridade)
 - 0 – 49 : processos do kernel (*kernel priorities*)
 - 50 – 127 : processos de usuário (*user priorities*)
- Por ordem decrescente de prioridade...
 - Swapper
 - Controle de dispositivos de E/S orientados a bloco
 - Manipulação de arquivos
 - Controle de dispositivos de E/S orientados a caractere
 - Processos de usuário

Prioridades dos Processos (2)

- Campos de prioridade na *proc struct*
 - *p_pri* prioridade de escalonamento atual
 - *p_usrpri* prioridade em *user mode*
 - *p_cpu* medida de uso recente da CPU
 - *p_nice* fator *nice* controlável pelo usuário (*SVC nice*)
- O escalonador usa o campo *p_pri* para decidir qual processo escalonar. Se o processo roda em modo usuário então $p_pri = p_usrpri$
- Quando um processo acorda após bloquear em uma SVC, *p_pri* é aumentado, recebendo o valor da prioridade de kernel referente ao motivo de espera – *sleep priorities*).

Prioridades dos Processos (3)

- *Sleep priority*
 - Após um processo ter sido bloqueado (por exemplo, dentro de uma SVC), quando ele for acordado o kernel seta o valor de p_pri como sendo o mesmo valor da prioridade do recurso/evento pelo qual o processo esteve esperando
 - Ex: 28 para terminais, 20 para disco
 - Com a prioridade (maior) de kernel recém adquirida o processo será escalonado na frente de outros processos de usuário e continuará a sua execução em modo kernel a partir do ponto de bloqueio.
 - Quando a SVC é finalmente completada, imediatamente antes de retornar ao modo usuário, o kernel faz $p_pri = p_usrpri$, restaurando o valor original da prioridade do processo em modo usuário (antes dele ter feito a SVC).

Prioridades dos Processos (4)

- A prioridade do processo em modo usuário (p_usrpri) depende de dois fatores:
 - Uso recente da CPU (p_cpu)
 - Fator $p_nice=[0-39]$, que é controlado pelo usuário (via `SVC nice()`)
 - Default: $p_nice = 20$
 - Quanto MAIOR o p_nice , MAIOR o p_usrpri (\Rightarrow menor prioridade).
 - O comando $nice(x)$: $-20 \leq x \leq +39 \Rightarrow p_nice = p_nice + x$
 - Usuários comuns só podem chamar o **comando nice()** com valores positivos (o que diminui a prioridade final do processo).
 - **Comando nice com valores negativos** (que aumentam o valor de p_usrpri , diminuindo a prioridade final do processo), somente pelo *superuser*.
 - *normal user*: $\Delta \uparrow p_nice \rightarrow \Delta \downarrow$ prioridade
 - *superuser*: $\Delta \downarrow p_nice \rightarrow \Delta \uparrow$ prioridade
 - Processos *background* recebem automaticamente grandes valores de p_nice (por isso são menos prioritários).

Prioridades dos Processos (5)

■ Algoritmo

- Na criação do processo: $p_cpu = 0$
- A cada *tick*: rotina de interrupção do relógio incrementa p_cpu do processo em execução (até o máximo de 127), de modo a refletir o seu uso relativo de CPU.
- A cada 100 *CPU ticks* (isto é, a cada segundo): via *callout*, o kernel invoca a rotina *schedcpu()*, que reduz o p_cpu de todos os processos de um "fator de decaimento" (*decay factor*) e recomputa a prioridade p_usrpri de todos os processos segundo a fórmula:

$$p_usrpri = PUSER + \frac{p_cpu}{4} + 2 \times p_nice$$

- $PUSER = 50$, que é a prioridade base dos processos de usuário
- No SVR3
 - *Decay* possui valor fixo igual a $\frac{1}{2}$.

■ No 4.3BSD

- Fórmula usada:

$$decay = \frac{2 \times load_average}{(2 \times load_average + 1)}$$

- *load_average*: número médio de processos aptos a executar (*ready*) no último segundo.

Prioridades dos Processos (6)

- Observações:
 - Quanto mais um processo ocupa a CPU, mais seu p_cpu aumenta, maior será seu p_usrpri e, conseqüentemente, menor será a sua prioridade.
 - Quanto mais um processo espera para ser escalonado, menor será o seu p_cpu e, conseqüentemente, menor será o de p_usrpri . Com isso, a sua prioridade diminui menos do que os processos que usam muito a CPU e que tiveram um maior aumento de p_cpu .
- Em função do recálculo de prioridades feito pela rotina *schedcpu()* pode haver troca de contexto
 - Isto acontece quando o processo em execução fica com prioridade mais baixa do que qualquer outro processo pronto para executar (*ready*), considerando-se os novos valores de p_usrpri de todos os processos.
 - Isso previne *starvation* e favorece processos *I/O bound*.

Prioridades dos Processos (7)

decay = $\frac{1}{2}$, p_nice = 0

p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu	p_usrpri	p_cpu
50	0 1 ... 100	50	0	50	0
62	50	50	0 1 ... 100	50	0
56	25	62	50	50	0 1 ... 100
53	12 13 ... 112	56	25	62	50
64	56	53	12 13 ... 112	56	25
57	28	64	56	53	12

decay (red arrow) points from 100 to 50.

$50 + p_cpu/4$ (green arrow) points from 50 to 62.

Observações:

- Para sistemas muito carregados, o p_cpu se torna muito pequeno para cada processo
- O fator decay ainda faz com que ele caia mais ainda
- Fator decay dependente da carga do sistema, como implementado no 4.3BSD, é melhor do que valor fixo, como observado no SVR3.
- No caso do BSD, quanto maior a carga, menor o decaimento (decay tende a 1) => As prioridades dos processos recebendo CPU cycles decai mais rapidamente

Implementação do escalonador (1)

- O escalonador mantém um array (chamado "qs") de 32 filas (*run queues*).
- Cada fila corresponde a quatro prioridades adjacentes
 - Fila 0 é utilizada para as prioridades entre 0 e 3
 - Fila 1, prioridades entre 4-7, ...
- Cada fila é implementada através de uma lista duplamente encadeada de *proc structures*
 - qs[0] aponta para o primeiro elemento da fila 0
- Uma variável global "*whichqs*" contém uma máscara de bits, onde cada bit representa uma das 32 filas
 - Um bit *i* é setado se houver algum processo na fila *i*
- Apenas processos prontos para executar (*ready*) são mantidos nestas filas do escalonador

Implementação do escalonador (2)




Figure 5-2. BSD scheduler data structures.

Implementação do escalonador (3)

- A rotina *swtch()* examina *whichqs* para encontrar o índice do primeiro bit "setado". Este índice corresponde à fila não vazia de maior prioridade.
- *swtch()* retira o primeiro processo da fila e realiza a devida troca de contexto. Para tal, é preciso acessar o PCB do processo, que contém o contexto de hardware do processo (registradores especiais e de uso geral).
 - O campo *p_addr* da *proc structure* aponta para as entradas da tabela de páginas referentes à *u area* do processo.
 - *swtch()* usa essa informação para acessar o contexto de hardware do processo.

Manipulação da *Run Queue* (1)

- O processo de maior prioridade é sempre aquele que detém a posse da CPU, a menos que o processo corrente já esteja executando em *kernel mode*.
 - Pode ser que quando um processo encontra-se no estado *kernel running* exista um outro processo em uma *run queue* de maior prioridade!
 - Razão: o kernel é não-preemptivo!
- Cada processo recebe um quantum fixo (100 ms no 4.3BSD)
 - A cada 100ms o kernel invoca (via *callout*) a rotina *roundrobin()* para escalonar o próximo processo da mesma fila de onde saiu o processo corrente.
 - Se um processo mais prioritário entra em uma *run queue*, ele será escalonado antes, sem ter que esperar por *roundrobin()*.
 - Se não houver mais nenhum processo na mesma fila de onde saiu o processo corrente (i.e., se existirem processos somente em filas de menor prioridade) o processo continua sendo executado, mesmo que o seu quantum expire.

Manipulação da *Run Queue* (2)

- Recálculo das prioridades:
 - Rotina *schedcpu()* recomputa as prioridades de todos os processos a cada segundo (ou seja, a cada 100 *CPU ticks*).
 - O *Clock Interrupt Handler*, por sua vez, recalcula a prioridade do processo corrente a cada 4 *CPU ticks*.
- Quatro situações em que pode ocorrer troca de contexto:
 - O quantum do processo corrente expirou
 - O recálculo de prioridades resulta em um outro processo se tornando mais prioritário.
 - O processo corrente (ou algum *Interrupt Handler*) acorda um processo mais prioritário (troca involuntária de contexto).
 - O processo corrente bloqueia ou finaliza (nesse caso, ocorre uma troca de contexto voluntária).
 - O kernel chama *swtch()* de dentro de *exit()* ou *sleep()*

Manipulação da *Run Queue* (3)

- Quando o sistema está em *kernel mode*, o processo corrente não pode ser preemptado imediatamente.
- O kernel liga um *flag (runrun)*, indicando que existe um processo mais prioritário esperando para ser escalonado.
- Quando o processo está prestes a entrar em *user mode*, o kernel examina *runrun*. Se "setada", então o kernel transfere o controle para a rotina *switch()*, que inicia a troca de contexto.

Análise Final (1)

■ Vantagens:

- O algoritmo de escalonamento tradicional do Unix é simples e efetivo, sendo adequado para:
 - Sistemas de tempo compartilhado (*time sharing*)
 - Mix de processos interativos e *batch*.
- Recomputação dinâmica das prioridades previne a ocorrência de *starvation*.
- A abordagem favorece processos I/O bound, que requerem *bursts* de CPU pequenos e pouco frequentes .

Análise Final (2)

- Deficiências:
 - Baixa escalabilidade: se o número de processos é muito alto, torna-se ineficiente recalcular todas as prioridades a cada segundo;
 - Não existe a garantia de alocação da CPU para um processo específico ou então para um grupo de processos;
 - Não existe garantias de tempos de resposta para aplicações com característica de **tempo-real**.
 - Aplicações não possuem controle sobre as próprias prioridades. O mecanismo de *nice* é muito simplista e inadequado.
 - Como o kernel é **não preemptivo**, processos de maior prioridade podem ter que esperar um tempo significativo para ganhar a posse da CPU mesmo após terem sido feitos *runnable* (isso é chamado de **problema da inversão**)..

Escalonamento no SVR4 (1)

- S.O. reprojetoado
 - Orientação a objeto
- Objetivos de projeto do escalonador no SVR4:
 - Suportar mais aplicações, incluindo tempo-real
 - Permitir às aplicações maior controle sobre prioridade e escalonamento
 - Permitir a adição de novas políticas de uma forma modular
 - Limitar a latência de despacho para aplicações dependentes do tempo
- Classes de escalonadores
 - Classes oferecidas originalmente: time-sharing e tempo-real
 - É possível criar novas classes tratando outros tipos de processos

Escalonamento no SVR4 (2)


- Existem **rotinas independentes de classe** para fornecer:
 - Mudança de contexto
 - Manipulação da fila de processos
 - Preempção
- **Rotinas dependentes da classe**
 - Funções virtuais implementadas de forma específica por cada classe (herança)
 - Recomputação de prioridades
 - real-time class – prioridades e quanta fixos
 - time-sharing class – prioridades variam dinamicamente
 - Processos com menor prioridade têm maior quantum
 - Usa *event-driven scheduling*: prioridade é alterada na resposta a eventos.

Escalonamento no SVR4 (3)

dqactmap (global variable – bitmask 160 cells – one bit for each queue)

0	0	1	0	0	1	0	...
---	---	---	---	---	---	---	-----

dispq (160 rows)




0 – 59	time-sharing class
60 – 99	system priorities
100 – 159	real-time class

Escalonamento no SVR4 (4)

- Processos de tempo real exigem tempos de resposta limitados
- **Preemption points** são definidos em pontos do kernel onde
 - Todas as estruturas de dados do kernel encontram-se estáveis
 - O kernel está prestes a iniciar alguma computação longa
- Em cada **preemption point**
 - O kernel verifica a flag *kprunrun...* caso ela esteja “setada”:
 - Isto significa que um processo de tempo-real tornou-se pronto e precisa ser executado
 - O processo é então preemptado
- Os limites nos tempos máximos que um processo de tempo-real precisa esperar são definidos pelo maior intervalo entre dois **preemption points** consecutivos

Escalonamento no SVR4 (5)



Referências

- VAHALIA, U. Unix Internals: the new frontiers. Prentice-Hall, 1996.
 - Capítulo 5 (até seção 5.5)